

Réseaux et partage de connexion

- 1- La théorie des réseaux.
- 2- Les réseaux avec un PC hôte.
- 3- Les réseaux avec un routeur.
- 4- Préparation des ordinateurs.
- 5- L'ouverture d'un port sur un réseau.

1- La théorie des réseaux.

Quand on crée un réseau il faut imaginer comment les ordinateurs vont communiquer entre eux... Le plus simple étant de penser à un réseau téléphonique.

Pour communiquer il faut que le signal passe par plusieurs étapes et à chaque étape, il faut donner l'information des eguillages pour que le signal prenne le bon chemin...

Il existe plusieurs protocoles, NWLink (ou NetBIOS), IPX/SPX et TCP/IP. Nous n'aborderons ici que le protocole TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Ce protocole consiste à donner des adresses IP ou des noms à des ordinateurs, afin que ceuxci puissent communiquer entre eux.

Pour cela il nous faut commencer à comprendre le charabia informatique :

Adresse IP : adresse numérique de l'ordinateur (c'est un peu le numéro de téléphone de votre ordinateur).

Nom de l'ordinateur : il équivaut aussi à l'adresse IP dans le cadre d'un réseau DHCP.

DHCP : Dynamic Host Control Protocol, c'est-à-dire que l'ordinateur hôte contrôle dynamiquement les adresses IP Locales.

En encore plus clair, l'ordinateur hôte donne une adresse IP aux ordinateurs du réseau, quand ceux-ci se déclarent sur le réseau (ils n'ont pas d'IP fixe sur le réseau local).

Groupe de travail : C'est le groupe d'ordinateur sur lequel vous souhaitez travailler et partager vos documents.

Masque de sous réseaux : c'est une information numérique qui établie le nombre de sous réseaux que vous acceptez sur votre réseau. Ici nous ne ferons qu'un seul réseau donc nous n'utiliserons que le masque 255.255.255.0

Passerelle : c'est la jonction des PCs dans le réseau.

DNS : Dynamic Name System, ne cherchez pas à comprendre, ce n'est que votre connexion à Internet

PC Hôte : PC qui distribue la connexion réseau au autres PC...

PC Client : PC qui reçoit la connexion réseau du PC Hôte.

Routeur : Pour faire simple c'est un appareil qui remplace le PC Hôte.

Switch : Appareil qui sert à multiplier le nombre de connexion derrière un routeur ou un PC Hôte.

Port : Une porte d'entrée sur un réseau, ceci permet à plusieurs programmes d'utiliser différentes portes pour accéder à un ordinateur ou à un autre.

Je m'arrête là pour le début 🥗

2- Les réseaux avec un PC hôte.

Pour partager votre connexion Internet entre plusieurs PC, on peut :

Créer une connexion directe entre les PC avec du câble Ethernet croisé (câble vert) et du câble Ethernet droit (câble rouge)....

Ici les adresse IP locale ont été mises en standard, mais vous pouvez choisir vos IP du moment que vous respecter les protocoles.

Voici plusieurs exemples de configurations avec les adresses IP qu'il faut respecter :





3- Les réseaux avec un Routeur.

Pour partager votre connexion Internet entre plusieurs PC, on peut :

Créer une connexion directe entre les PC avec du câble Ethernet droit (câble rouge).... Ici les adresse IP locale ont été mise en standard, mais vous pouvez choisir vos IP du moment que vous respecter les protocoles.

Voici plusieurs exemples de configurations avec les adresses IP qu'il faut respecter :





PC Client 1 :		PC Client 2:		1	PC Client 3:	
IP=	192.168.0.2	IP=	192.168.0.3		IP=	192.168.0.4
Masque=	255.255.255.0	Masque=	255.255.255.0		Masque=	255.255.255.0
Passerelle=	192.168.0.1	Passerelle=	192.168.0.1		Passerelle=	192.168.0.1
DNS=	192.168.0.1	DNS=	192.168.0.1		DNS=	192.168.0.1

ATTENTION : Les adresses IP utilisées pour l'exemple, ne sont pas forcément bonne pour votre configuration. Suivant les models les routeurs peuvent avoir différentes IP. Ou l'IP du routeur peut-être configurable...

Exemples d'IP pour un routeur : 192.168.0.1

192.168.1.1 192.168.X.1 192.168.0.254 10.33.0.1 10.33.X.1

.

4- Préparation des ordinateurs.

4.1- sous Windows XP.

Pour un partage des données ou un adressage DHCP : Faites un clique droit sur le poste de travail et choisir propriétés.



Poste de travail

Allez sur l'onglet Nom de l'ordinateur et cliquez sur le bouton modifier. Vous obtiendrez cette fenêtre :

Modification du nom d'ord	dinateur 🛛 🕐 🔀
Vous pouvez modifier le nom et ordinateur. Les modifications per ressources réseau.	l'appartenance de cet uvent affecter l'accès aux
Nom de l'ordinateur :	
MON ORDINATEUR	1
Nom complet de l'ordinateur ; MON ORDINATEUR.	Autres
Groupe de travail :	
MON GROUPE	
(OK Annuler

Remplir les champs.

4.2- sous Windows 98/ME.

Allez dans le **panneau de configuration/réseau** Puis choisissez l'onglet identification

éseau	
Configuration Identificati	on Contrôle d'accès
Windows utilise votre ordinateu ordinateur, le g une brève des	e les informations suivantes pour identifier ir sur le réseau. Tapez un nom pour cet iroupe de travail dans lequel il se trouve et cription.
<u>N</u> om de l'ordinateur :	MON ORDINATEUR
<u>G</u> roupe de travail :	MON GROUPE
Description de l'ordinateur :	DESCRIPTION

ATTENTION : si vous voulez partager des fichiers entre les ordinateurs, tous les ordinateurs doivent être dans le même groupe de travail...

Il faudra sûrement redémarrer l'ordinateur... Faire la même étape sur chaque PC...

Une fois ceci fait, nous allons travailler sur les PC clients :

Il y a donc plusieurs choix :

Soit on travaille en DHCP soit en IP fixe...

De préférence il vaut mieux travailler en IP fixe...

Vous allez donc dans le **panneau de configuration/connexions réseau** et vous choisissez votre connexion ethernet.

Cliquez sur le bouton propriété, choisir le protocole TCP/IP et cliquez sur le bouton propriétés.

eral Authentific	cation Avancé	
connecter en ut	illisant :	
VIA Rhine II	Fast Ethernet Adapter	Configurer
te connexion uti	ilise les éléments suivants :	2
	NWI ink	~
	The second se	
Protocole	de transport compatible N	WLink IPX/SPX/N
Protocole	de transport compatible N Internet (TCP/IP)	WLink IPX/SPX/N
Protocole	de transport compatible N Internet (TCP/IP)	WLink IPX/SPX/N
Protocole	de transport compatible N Internet (TCP/IP)	WLink IPX/SPX/N
Protocole	de transport compatible N Internet (TCP/IP)	WLink IPX/SPX/N

Pour une configuration DHCP, rien de plus simple **(encadré rouge)** Dans la fenêtre on laisse tout en adressage automatique

Pour une configuration en IP Fixe, il suffit de remplir les champs (encadré vert)

ropriétés de Protocole Inter	net (TCP/IP)	
Les paramètres IP peuvent être dé réseau le permet. Sinon, vous dev appropriés à votre administrateur re	terminés automatiquement si votre ez demander les paramètres IP éseau.	
Obtenir une adresse IP auton	natiquement	une connexion en DHCP
Otiliser l'adresse IP suivante : Adresse IP :	192.168.0.2	
Masque de sous-réseau :	255.255.255.0	Choisir l'adressage Manuel : Donner à chaque PC client une adresse IP fixe et unique
Passerelle par defaut :	eurs DNS automatiquement	Donc en restant logique, pour :
Utiliser l'adresse de serveur E	INS suivante :	PC client $1 = 192.168.0.2$ PC client $2 = 192.168.0.3$ PC client $3 = 192.168.0.4$
Serveur DNS prefere : Serveur DNS auxiliaire :	192 . 168 . 0 . 1	Le masque restera toujours 255.255.25.0
	Avancé	La passerelle sera 192.168.0.1 (PC hôte ou Routeur)
	OK Annuler	La DNS (connexion Internet) restera aussi 192.168.0.X (PC Hôteou ou PC relié à Internet ou routeur)

Sous Windows 98/ME.

Allez dans le **panneau de configuration/réseau** Puis choisissez l'onglet configuration

? ► Configuratid. DNS Adresse IP à cet
? ≥ Configuratid. DNS Adresse IP à cet
? ≥ Configuratid.>DNS Adresse IP à cet
Configuratida DNS Adresse IP à cet
? ≥ Configuratid.>DNS Adresse IP à cet
Configuratida DNS Adresse IP à cet
? ► Configuratid. DNS Adresse IP à cet
Configuratida DNS Adresse IP à cet
? ≥ Configuratid.>DNS Adresse IP à cet
Configuratida DNS Adresse IP à cet
? ≥ Configuratid. >DNS Adresse IP à cet
Configuratid DNS Adresse IP
Configuratida DNS Adresse IP à cet
Configuratid DNS Adresse IP
Configuratida DNS Adresse IP à cet
Configuratid DNS Adresse IP
Adresse IP
Àdresse IP
à cet
à cet
and the second se
quement inistrateur
4
0

5- L'ouverture d'un port sur un réseau.

Quand on crée, par exemple un serveur FTP sur un réseau, mais ceci s'applique aussi à certains jeux sur Internet ou des programmes de contrôle à distance, il faut donner le chemin à suivre par le signal...

5.1- Ouverture d'un port sur un réseau PC Hôte.

Quand quelqu'un arrive d'Internet sur votre réseau le signal reste perdu s'il n'a pas le chemin à suivre jusqu'au PC qui sert de serveur...



Ici nous prendrons le PC client 2 comme serveur FTP

Il nous faudra donc dans le PC hôte donner la direction que le signal doit suivre pour arriver sur le serveur FTP.

Nous allons dans le PC Hôte dire que le port 21 (utilisé par le serveur FTP) est une porte pour que le signal navigue jusqu'au PC client 2 qui est connu sous l'adresse IP 192.168.0.3.

Pour cela sous Windows XP (sur le PC Hôte), même si vous n'utilisez pas le pare-feu XP il faut configurer celui-ci

Pour cela vous allez dans **panneau de configuration/connexions réseau** et vous choisissez votre connexion ethernet.

Cliquez sur le bouton propriété, choisir l'onglet Avancé.

i vous ne savez pas comment définir ces propriétés,	

Ensuite, ouvrez les paramètres du pare-feu Windows. Et une fois de plus prenez l'onglet Avancé.

Pare-feu Windows	
iénéral Exceptions Avancé	
Paramètres de connexion réseau Le Pare-feu Windows est activé pour les connexions sélectionnées. Pour ajouter des exceptions à une connexion individuelle, sélectionnez-la puis cliquez sur Paramètres.	
Connexion 1301 Paramètres Paramètres Paramètres Paramètres	Choisir la connexion au réseau local et ouvrir les paramètres.
Journal de sécurité Vous pouvez créer un fichier journal pour vous aider à résoudre des problèmes éventuels.	
ICMP Avec le protocole ICMP (Internet Control Message Protocol), les ordinateurs d'un réseau peuvent partager des informations d'erreurs et de statut.	
Paramètres par défaut	
Pour restaurer les valeurs par défaut du Pare-feu Windows, cliquez sur Par défaut.	
OK Annuler	

aramètres avancés ? 🔀	
Services ICMP	
Sélectionnez les services activés sur votre réseau auxquels les utilisateurs internet peuvent accéder	
Services :	
Services : Bureau à distance Protocol IMAP4 (Internet Mail Access Protocol) Protocole IMAP3 (Internet Mail Access Protocol) Protocole POP3 (Post-Office Protocol) Serveur de messagerie Internet (SMTP) Serveur FTP Serveur Telnet Serveur Web HTTP) Serveur Web socurisé (HTTPS) Ajouter Modifier Supprimer	Choisir le service Serveur FTP Et cliquez sur modifier
OK Annuler Paramètres de service ? X Description du service : Serveur FTP	
New year and the first second se	
l'ordinateur hôte de ce service sur votre réseau :	ICI mettre le Nom de l'ordinateur si
MON ORDINATEUR	DHCP (dans ce cas PC client 2)
Numéro du port externe de ce service :	Mettre l'adresse IP du PC serveur si vous avez choisi une configuration en IP fixe (dans ce cas 192.168.0.3)
Numéro du port interne de ce service :	
OK Annuler	

Cliquez sur OK et cochez la case du service (entourée en vert)...

Voilà comment on ouvre un port sur un réseau PC Hôte. On peut aussi rajouter des services et des ports selon vos besoins...

Pour les utilisateurs de Windows 98/ME, je suis désolé de ne pas pouvoir vous donner d'impression écran (je n'ai pas installé le service sur ma vieille machine), mais vous trouverez cette configuration dans le **panneau de configuration**/**réseau** sur les options partage d'internet.

5.2- Ouverture d'un Port sur un routeur.

Je ne possède malheureusement pas tous les routeurs qui existent sur le marché. Je vous montrerai donc juste à quoi l'ouverture d'un port ressemble sur un routeur. Tout d'abord, il faut appeler son routeur. Dans les 3/4 des cas on ouvre Internet Explorer et on appelle l'adresse suivante : http://192.168.0.1



Rentrez votre nom d'utilisateur dans les 3/4 des cas c'est « admin » et votre mot de passe.

Vous devez trouver un tableau de routage des ports soit dans votre pare-feu du routeur, soit dans les options avancées, soit vous prenez le manuel de votre routeur et vous lisez la partie concernant l'ouverture d'un port...

Vous trouverez une sorte de tableau comme suit :

SE	RVI	CES 👱	erver IP Ac	Idress	. Add
	#	Service Name	Start Port	End Port	Server IP Address
0	1	Worms Net	6667	6667	192.168.0.3
õ	2	Worms Game	17010	17012	192.168.0.3
õ	3	FTP	21	21	192.168.0.4
Õ	4	HTTP			192.168.0.4
Õ	5	VNC	Ì		192.168.0.4
Õ	6	MSN	Ì		192.168.0.3
Ó	7	VPH			192.168.0.3
۲	8	VNC	1		192.168.0.4
[Add	d Custom Service	EditSe	rvice	Delete Service
NAT	Sta	tus			

Là vous ajoutez une règle ou un service (selon votre routeur) Et vous remplissez les champs comme suit :

Ports - Custom Services

Start Port	21	(<mark>0~65535</mark>)	6	
End Port	21	(0~65535)	()	
Server IP Address	192	168 . 0	. 4	
Service Name	FTP			

Sur certains routeurs vous avez port d'entrée, port de sortie, ainsi qu'IP d'entrée et de sortie... Il faut donc remplir comme il faut.

Souvent IP d'entrée est 192.168.0.1 et Sortie 192.168.0.3 (dans notre exemple) Port d'entrée 21 port de sortie 21...

Voilà vous avez fini de lire ce tutorial de 14 pages. J'espère que celui-ci vous aura aidé...